



# Einrichten der Netzlaufwerke unter Windows

## Teil 1 - Windows 7



Klicken Sie zuerst unten links auf das Windows Logo und wählen Sie "Computer" aus.

In dem neuen Fenster wählen Sie oben "Netzlaufwerk verbinden" aus.




## Teil 1 - Windows 10

Unter Windows 10 ist der Button "Netzlaufwerk verbinden" ein wenig versteckt:

Mit einem Doppelklick oben links auf "Computer" öffnet sich ein neues Menü, worin man dann "Netzlaufwerk verbinden" findet.



Als nächstes geben Sie dort den zu verbindenden Ordner an und setzen einen Haken bei "Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen":



## Teil 2 - Windows 7-10

Nach einem Klick auf "Fertigstellen" sollten Sie folgendes Fenster sehen:

Dort tippen Sie Ihren Uni Kassel ITS Benutzernamen nach dem "ITS-AD\" und Ihr dazugehöriges Passwort ein. Zum Beispiel: "ITS-AD\uk000000".



### Andere Adressen der Netzlaufwerke:

Alle Fachgebietskürzel:

- Share:        \\smb.uni-kassel.de\fb06\share  
Homes:        \\smb.uni-kassel.de\ITS-Benutzername  
Readonly:     \\smb.uni-kassel.de\fb06\readonly  
Fachgebiet:   \\smb.uni-kassel.de\fb06\fachgebietskürzel

AGE	JKBB	SSU
AK10	KS	STUDIENDEKAN
APROF	KULT	TWL
ATE	LAE	UMK
ATH	LAIE	UPEB
BLB	LAPLA	VIDEO
BPE	LAT	WEB
BPS	LAT-ARCH	WLV
BPS_DB	LLG	XAGE
CUBA	LPL	XAK10
DEKANAT	LVT	XATH
DFK	MASTER	XEGL
EBD	OEV	XFAB
EBK	OSR	XGRAUM
EEK	PDN	XIVP
EGL	PICS	XLAE
ERA	PLP	XLVT
ESK	PRF	XPRF
FAB	PUR	XPUR
FB06NETLOGON	RAK	XSRS
FPHM	READONLY	XSSP
FRP	SEKS	XTWL
G_1111	SHARE	XUPEB
GIS	SPS	XXSRS
GOE	SRP	ZFF_DU
GRAUM	SRS	
IVP	SSP	